

Installation ErgoFAKT PDA – Anbindung Kurzanleitung

1. Installation der ErgoFAKT PDA-Anbindung an einem Rechner
2. Installation von ErgoFAKT PDA auf dem PDA
3. Onlineverbindung, Autorisierung, Stammdatenaktualisierung

1. Installation der ErgoFAKT PDA-Anbindung an einem Rechner

Starten Sie das Installationsprogramm efpda.msi auf Ihrem Rechner. Bestätigen Sie die Lizenzbedingungen und tragen Sie die Lizenznummer ein wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die Installation kopiert sowohl die PDA-Server-Anwendung als auch die CAB-Dateien, die anschließend noch auf Ihren PDA installiert werden müssen in Ihr aktuelles ErgoFAKT-Verzeichnis. Sie finden die CAB-Dateien für Ihr mobiles Gerät im Unterverzeichnis PDA

2. Installation von ErgoFAKT PDA auf dem PDA

Zur Installation von ErgoFAKT PDA auf Ihrem mobilen Gerät gehen Sie wie folgt vor:

Kopieren Sie folgende CAB-Dateien mittels ActiveSync auf Ihr mobiles Gerät in Ihr "My Documents" - Verzeichnis:

1. Hardwareabhängige CAB-Datei NETCFv2... für das .NET Compact Framework V2.0

z.B. *PDA|wce400|armv4|NETCFv2.ppc.armv4.cab*
für ein Pocket PC 2003 Gerät mit ARM Prozessor

2. Optionale deutsche Ressourcen für das .NET Compact Framework V2.0
(kann zur Speicherplatzersparnis auch weggelassen werden)

PDA|System_SR_DE.CAB

3. Hardwareabhängige CAB-Datei sqlce30... für den CE-SQL-Server V3.0

z.B. *PDA|wce400|armv4|sqlce30.ppc.wce4.armv4.CAB*
für ein Pocket PC 2003 Gerät mit ARM Prozessor

Hinweis:

Falls das .NET Compact Framework V2.0 bereits auf ihrem Gerät installiert ist kann Schritt 1. und 2. entfallen.
Falls CE-SQL-Server V3.0 bereits auf ihrem Gerät installiert ist kann Schritt 3. ebenfalls entfallen.

4. CAB-Datei für ErgoFAKT PDA

PDA|ErgoFAKT_PDA.CAB

Nachdem alle erforderlichen CAB-Dateien auf Ihr Gerät kopiert wurden, starten Sie die Installation durch Tippen auf die einzelnen CAB-Dateien. Bitte halten Sie dabei die oben angegebene Reihenfolge ein.

Nun können Sie ErgoFAKT PDA über das Startmenü auf Ihrem mobilen Gerät ausführen.

3. Onlineverbindung, Autorisierung, Stammdatenaktualisierung

Für einen Online-Verbindungsaufbau starten Sie den PDA-Server auf dem PC. Rechtsklicken Sie auf das erscheinende PDA-Server-Symbol in der Windowsleiste neben der Uhr. Wählen Sie **Konfiguration** und im erscheinenden Dialog die Registerkarte **Benutzer**. Tragen Sie dort mindestens einen Benutzernamen und ein Passwort ein. Schließen Sie den Konfigurations-Dialog.

Verbinden Sie Ihren PDA mittels ActiceSync oder W-Lan mit dem PC.

Starten Sie ErgoFAKT PDA auf dem PDA und wählen Sie im Menü **M | Optionen | Grundeinstellungen ...**

Tragen Sie im 1. Eingabefeld IP-Adresse und Port des PDA-Servers getrennt durch einen Doppelpunkt ein.

Sie können die aktuelle IP-Adresse dem Status-Dialog des PDA-Servers entnehmen. Den Statusdialog erreichen Sie durch einen Rechtsklick auf das PDA-Server-Symbol in der Windowsleiste über den Menüpunkt **Status**.

Öffnen Sie wieder die Einstellungen Ihres PDA-Servers durch einen Rechtsklick auf das PDA-Server-Symbol.

Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein**, klicken Sie auf **Autorisierungsmodus starten** und bestätigen Sie den Dialog mit **OK**. Lassen Sie jedoch den Konfigurations-Dialog geöffnet.

Wählen Sie auf dem PDA das Menü **M | Funktionen | Gerät am Server autorisieren**

Nach erfolgter Autorisation können Sie auf dem PDA über das Menü **M | Funktionen | Stammdaten aktualisieren** die Grundeinstellungen, sowie Artikel- und Kundenstammdaten auf Ihr mobiles Gerät übertragen lassen.